

Windows10 および Transit NXT SP9 アップグレードに当たってのご注意

Transit NXT SP9 へのアップグレードは Windows10 へのアップグレードの前でも後でも問題ありません。


ただし、**Windows10 へアップグレードする前に、必ず Transit のデアクティベートを行ってください。**

Windows10 へのアップデートが終了したら、NXT の再アクティベートを行ってください。


デアクティベートを行わずに Windows10 にアップグレードすると、Transit NXT が起動しなくなる危険性があります。

■ デアクティベートを行わずに Windows10 にアップグレードし Transit NXT が起動しなくなった場合

1. Windows ボタン > [設定] > [システム] > [設定] > [アプリと機能] と移動し、
アプリ一覧から Transit NXT を選択して [アンインストール] ボタンをクリックします。
2. [Transit NXT プログラムメンテナンスウィザード] が開くので、[削除] がオンの状態で [次へ] をクリックします。



3. [アンインストールの準備完了] 表示になったら、[Transit NXTをデアクティベートする] にチェックが入っていることを確認し、その下に記載されているリムーバルコード(解除キー)の保存パスを記録してください。
このパスにできる解除キーが必要になります。



4. [コンピュータから Transit NXT を削除しようとしています。続行しますか?] にチェックを入れて [次へ] をクリックします。

5. アンインストールが終了したらウィザードを閉じます。

6. Transit NXT SP9 のフルバージョンをインストールします。

下記のサイトでフルバージョンのインストーラを入手してください。

<https://ftp.star-group.net>

ユーザー名: TransitNXT

パスワード: Tje93z9vTQ

[Full_installation] フォルダにある transitnxt_full.zip をダウンロードして zip を解凍し、inst_transitnxt.exe を実行してください。

インストール時の注意について詳しくは

http://www.starjapan.co.jp/software/pdf/Transit_inst.pdf をご覧ください。

特に、プログラム実行ファイルとアプリケーションデータを保存するフォルダについての注意をお読みください。

インストール中にライセンスコードの入力を求められます。ライセンスコードは Transit NXT ライセンスのお知らせメールに記載されています。

7. Transit のインストールが終了したら、Transit を起動します。

[STAR 製品のアクティベート] ウィンドウが開くので、[Activation Center] のリンクをクリックしてアクティベーションセンターへ移動し、ログインします。

ログイン情報は Transit NXT ライセンスのお知らせメールに記載されています。

8. アクティベーションセンターにログインしたら、最初に

手順 3 で記録したパスにある解除キー (STARRemovalKey.txt) を使用して、登録されているライセンスをデアクティベーションします。

デアクティベーションについて詳しくは

http://www.starjapan.co.jp/software/pdf/Transit_inst.pdf をご覧ください。

9. デアクティベーションが済んだら、[STAR 製品のアクティベート] ウィンドウに表示される [Site Code] と [Machine ID] を使用して新たなアクティベーションコードを発行し、Transit をアクティベートします。

アクティベーションコードの発行とアクティベーションについて詳しくは

http://www.starjapan.co.jp/software/pdf/Transit_inst.pdf をご覧ください。

2016 年 06 月更新

Transit サポート

transit@starjapan.co.jp